

Excel各バージョンでのセキュリティ、マクロの設定

Excel2010 の場合 P.2

Excel2007 の場合 P.4

Excel2003 の場合 P.6

Excel2013 の場合 P.7

ご不明な点につきましては、
下記までお問い合わせください。


ピーシーコネクト ユーザーサポート

TEL: 06-4800-2511


営業時間: 月～金 10:00～18:00

Excel2010 をご利用の場合

1. 「セキュリティの警告」が表示された場合、
[一部のアクティブ コンテンツが無効にされました。クリックすると詳細が表示されます。]というメッセージ部分をクリックしてください。




2. [コンテンツの有効化]→[詳細オプション]をクリックしてください。




3. 「セキュリティの警告」ダイアログが表示されます。
[この発行者のドキュメントをすべて信頼する]に
チェックし[OK]をクリックしてください。

※ 画面の解像度によっては、
[この発行者のドキュメントをすべて信頼する]の項目が
表示されない場合があります。
その場合、ダイアログ右のスクロールバーを
下方向に動かすことで表示できます。



■セキュリティの警告が表示されない場合


1. [ファイル]タブをクリックし、メニューの[オプション]をクリックしてください。



2. 「Excelのオプション」ダイアログが表示されます。メニューの[セキュリティセンター]をクリックし、表示されたページから[セキュリティセンターの設定]をクリックしてください。




3. 「セキュリティセンター」ダイアログが表示されます。メニューの[マクロの設定]をクリックし、表示されたマクロの設定の中から、[警告を表示してすべてのマクロを無効にする]にチェックし[OK]をクリックしてください。




Excel2007 をご利用の場合

1. 「セキュリティの警告」が表示された場合、[オプション]をクリックしてください。




2. 「セキュリティの警告」ダイアログが表示されます。
[この発行者のドキュメントをすべて信頼する]に
チェックし[OK]をクリックしてください。

※ 画面の解像度によっては、
[この発行者のドキュメントをすべて信頼する]の項目が
表示されない場合があります。
その場合、ダイアログ右のスクロールバーを
下方向に動かすことで表示できます。




■セキュリティの警告が表示されない場合


1. [Office]ボタンをクリックし、表示されたメニューの [Excelのオプション]をクリックしてください。



2. 「Excelのオプション」ダイアログが表示されます。メニューの[セキュリティセンター]をクリックし、表示されたページから [セキュリティセンターの設定]をクリックしてください。




3. 「セキュリティセンター」ダイアログが表示されます。メニューの[マクロの設定]をクリックし、表示されたマクロの設定の中から、 [警告を表示してすべてのマクロを無効にする]にチェックし[OK]をクリックしてください。




Excel2003 をご利用の場合

1. 「セキュリティの警告」が表示された場合、
[この発行者のマクロを常に信頼する]にチェックし、
[マクロを有効にする]をクリックしてください。




■セキュリティの警告が表示されない場合


1. 「マクロが使用できません。～」とメッセージが表示された場合、[OK]をクリックしてください。



2. メニューバーの[ツール]→[マクロ]→[セキュリティ]をクリックしてください。




3. 「セキュリティ」ダイアログが表示されます。
[セキュリティレベル]タブをクリックし、
セキュリティレベルを[高]にチェックし[OK]を
クリックしてください。




Excel2013 をご利用の場合

1. 「セキュリティの警告」が表示された場合、
[一部のアクティブ コンテンツが無効にされました。クリックすると詳細が表示されます。]というメッセージ部分をクリックしてください。




2. [コンテンツの有効化]→[詳細オプション]をクリックしてください。




3. 「セキュリティの警告」ダイアログが表示されます。
[この発行者のドキュメントをすべて信頼する]にチェックし[OK]をクリックしてください。

※ 画面の解像度によっては、
[この発行者のドキュメントをすべて信頼する]の項目が表示されない場合があります。
その場合、ダイアログ右のスクロールバーを下方向に動かすことで表示できます。



■セキュリティの警告が表示されない場合


1. [ファイル]タブをクリックしてください。



2. メニューが表示されます。
[オプション]をクリックしてください。



3. 「Excelのオプション」ダイアログが表示されます。
メニューの[セキュリティセンター]をクリックし、
表示されたページから
[セキュリティセンターの設定]をクリックしてください。



4. [セキュリティセンター]ダイアログが表示されます。
メニューの[マクロの設定]をクリックし、
表示されたマクロの設定の中から、
[警告を表示してすべてのマクロを無効にする]に
チェックし[OK]をクリックしてください。

